



Алгоритм надевания перчаток

Перчатки необходимо надевать во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими биологическими субстратами, потенциально или явно контаминированными: микроорганизмами, слизистыми оболочками, поврежденной кожей. Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте (для ухода) с двумя и более пациентами, при переходе одного пациента к другому или от контаминированного микроорганизмами участка тела – к чистому (п. 12.4.7 СанПиН 2630-10).

Самостоятельное надевание перчаток

МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».

1. Откройте внешнюю упаковку перчаток перед тем, как начать обработку рук.
2. Разверните упаковку и приступайте к хирургической обработке рук.
3. Обработанные руки остаются в рукавах стерильного халата. Осторожно возьмите перчатку через халат и поднесите к другой руке, постепенно просовывая руку внутрь.
4. Отвернуть край 1-й перчатки наружу, держа за внутреннюю часть перчатки.
5. Держа перчатку большим и указательным пальцем одной рукой за отворот манжеты изнутри, собрать пальцы второй руки вместе, ввести руку в перчатку.
6. Разомкнуть пальцы и натянуть перчатку на руку. Расправить край перчатки (в).
7. Так же надеть 2-ю перчатку.
8. Руки в стерильных перчатках следует держать согнутыми в локтевых суставах и приподнятыми вверх на уровне выше пояса.
9. Перчатки опудренные перед работой обрабатывать шариком, смоченным антисептиком для снятия талька.
10. При повреждении перчаток во время работы их следует заменить немедленно. После процедуры перчатки также менять.
11. Часть рукава должна быть внутри перчатки, желательно, чтобы манжета слегка прикрывала руку ниже запястья. Длина рукава должна быть такой, чтобы при движении рукав не вытягивался из перчатки.

Надевание перчаток с помощью ассистента:


1. Открыть внешнюю упаковку стерильных перчаток заранее, перед тем как начать обработку рук. Перчатки из стерильной упаковки достает ассистент, находящийся в стерильных перчатках, и подает их хирургу, двумя руками раскрывая перчатку.
2. Хирург аккуратно просовывает руку внутрь перчатки, не задевая при этом внешнюю ее поверхность и перчатки ассистента.
3. Ассистент помогает надеть обе перчатки. Затем хирург может поправить их самостоятельно, чтобы перчатка плотно облегла руку. Манжета халата должна закрывать часть запястья, так как трикотажная ткань не обладает защитными свойствами

Обработка перчаток, надетых на руки персонала


По инструкции к антисептику «Медея»: в сжатую ладонь руки в перчатке наносят 2,5 мл средства «Медея». Затем в течение 15 секунд протирают этой порцией средства поверхность перчаток обеих рук, совершая движения рук, которые выполняют при обработке кожи рук антисептиком. После этого такую же порцию антисептика наносят на ладонь второй руки в перчатке.

При загрязнении перчаток выделениями, кровью во избежание загрязнения рук в процессе снятия обработку проводить тщательно. Удаляя видимые загрязнения. Снять перчатки, погрузить их в дезинфицирующий раствор «Отходы класса Б», затем утилизировать. Руки обработать антисептиком. Время обработки не менее 30 секунд, время выдержки – 5 минут.


Как снимать перчатки:



1. Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, не допуская касания к коже предплечья, и стягивайте ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.



2. Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь – между второй перчаткой и запястьем. Снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку.



3. Утилизируйте снятые перчатки в отходы класса Б